

管理ツール 操作マニュアル S01-13 Web レポート:ブラウザの操作

株式会社エヌジェーケー

- ・このソフトウェアの著作権は、株式会社エヌジェーケーにあります。
- ・このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することは法律で禁止されております。
- ・このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- ・このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・このソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている事項は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・このマニュアルで使用している画像には、開発中のものも含まれます。実際の製品と異なる場合がございますことをご了承ください。

DataNature および DataNature Smart は、株式会社エヌジェーケーの登録商標です。 その他の商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

マニュアルの表記

◆ 呼称について

本マニュアルでは以下の呼称を使用しています。

DataNature Smart 管理ツール : DN 管理ツール DataNature Smart クライアント : DN クライアント

◆ 画面に表示されるコマンド名などの文字

コマンド名やダイアログボックス名など、画面上の固有の文字は [] で囲んで表記します。なお、ユーザーによって異なるデータボタンは 〈〉 で囲んで表記します。

【例】

[編集]コマンド、[検索]ダイアログボックス 〈大阪営業所〉データボタン

◆ マニュアルで使用しているアイコン



"注意"を意味します。

知っておくべき重要な事柄や行なってはならない操作など、注意すべきことについて記載されています。



"ポイント"を意味します。

操作や内容のポイントとなる事柄について記載されています。



"参考"を意味します。

知っておくと便利な操作や内容などのノウハウについて記載されています。



"参照"を意味します。

操作や内容に関連するマニュアルの参照ページについて記載されています。

◆ マニュアルで使用している画像について


マニュアルで使用している画像には、開発中のものも含まれます。実際の製品と異なる場合がございますことをご了承ください。

◆ 機能について

導入された製品構成によって、利用できない機能や制限があります。

1. DataNature Smart 全体概要

本マニュアルでは、S01-13 Web レポート:ブラウザの操作について記載しています。



2. 基本操作

2-1 Web レポートの表示

1 Internet Explorer を起動し、「http://(コンピュータ名または IP アドレス)/DnSmart/page/Login/Login.aspx」というURL アドレスを入力して、Web レポート画面を表示します。

▼Web レポートのログイン画面が表示されます。





[パスワード変更]ボタンから、現在設定されているパスワードを変更できます。

※DN 管理ツールの設定により、[パスワード変更]ボタンが表示されない場合があります。



ユ ー ザ ー 名: DN 管理ツールに登録されているユーザー名を

入力します。

現在のパスワード: 現在設定されているパスワードを入力します。

新規に設定したいパスワードを入力します。

新規パスワード:「新規パスワード」欄に入力したパスワードを

新規パスワード(確認): 再度入力します。


各項目入力後、[適用&ログイン]ボタンをクリックすると設定が適用され、Webレポートのメニュー画面が表示されます。



DN 管理ツールの設定により、ログイン画面が表示されない場合があります。その場合は、手順②のメニュー画面が表示されます。


🔼 DN 管理ツールに登録されているユーザー名とパスワードを入力し[ログイン]します。

▼Web レポートのメニュー画面が表示されます。



2-2 画面構成

Web レポートは、次の要素で構成されています。



メニュー

Web レポートを構成するメニューが表示されます。ログインするユーザーによって、表示されるメニューが異なります。なお、 アイコンはフォルダーが開き、 アイコンをクリックすると、コンテンツ表示領域に該当のアウトプットが表示されます。

■ コンテンツ表示領域

メニューにリンクされたレポートやグラフ、ExcelファイルやPDFファイルが表示されます。また、集計表のタイトルやコメントの表示/非表示アイコン、ドリルダウン操作に関連するアイコン等が並んでいます。なお、表示されるアイコンは、レポートの設定内容によって異なります。



マウスカーソルが手のマークになっている箇所がクリック可能なアイテムです。

◆ 共通領域の表示内容

①更新日時

Web レポートのコンテンツを作成(更新)した日時が表示されます。

②コメント表示

アイコンをクリックすると、テンプレートに登録されているコメント情報と、集計表の対象データ情報が表示されます。

③ページタイトル

メニューでクリックしたタイトルが表示されます。

④集計表タイトル

テンプレートに登録されている表題や単位が表示されます。



2-3 集計表/グラフの操作方法

◆ クロス集計表



①ドリルダウン操作アイコン

ドリルダウンの操作は、階層付きクロス集計表のテンプレートに、階層を展開する設定が登録されている場合に利用できます。

年月[月度]

- ♣ 最上位階層に戻ります。
- 1つ上の階層(行方向)にドリルアップします。
- 1 つ下の階層(行方向)のデータが一覧表示され、ドリルダウン対象を選択できます。
- 1 つ上の階層(列方向)にドリルアップします。
- 1 つ下の階層(列方向)のデータが一覧表示され、ドリルダウン対象を選択できます。

現在表示している階層(行方向)の項目名です。 ドロップダウンリストから任意の階層ヘドリルア ップできます。

店舗名 年月[月度] 札幌 札幌 東京(本店) 5月度 信台 合計順位 合計 横浜 売上金額:2011年度 64,826 143.4 売上金額:2012年度 売上金額:対比率 札幌 96,581 188.2 74.2% 131.3 売上金額:2011年度広島 49,294 1 249,4

現在表示している階層(列方向)の項目名です。 ドロップダウンリストから任意の階層へドリルア ップできます。

②データセレクター


テンプレートにデータセレクターの指定が登録されている場合に表示されます。[▼]ボタンで表示されるリストから、絞り込むデータ項目を1つ選択し、[実行]ボタンをクリックすると、集計表が再実行されます。

③集計表

テンプレートの集計表が表示されます。




◆ リスト集計表



①表示行数指定

集計表の表示行数を指定します。初期値は 60 行ですが、20/40/60/80/100 行から選択できます。[実行]ボタンをクリックすると、選択した行数で集計表が表示されます。



②集計表


テンプレートの集計表が表示されます。

③ページ送り操作領域

集計結果が表示行数を超える場合に表示されます。数字をクリックすると、該当するページが表示され、[〈前へ][次へ〉]で前後のページへ進みます。[〈〈][〉〉]は先頭ページや最終ページが表示されます。



◆ グラフ(クロス集計表)



①条件オプション設定領域

領域をクリックすると、グラフに描画する数値項目やデータ項目等の条件を 設定できるパネルが開きます。




「項目切替」は、数値項目が複数選択されている場合に表示されます。

「グラフ切替」は、グラフ種類が 2D 円/2Dドーナツ円/パレート図(いずれも 1 個表示の場合)、3D 円/3Dドーナツ円の場合に表示されます。

各条件を指定して[実行]ボタンをクリックすると、グラフが再描画されます。

②ドリルダウン操作アイコン

階層を展開する設定がされているとドリルダウン操作が行えます。



1 つ上の階層(行方向)にドリルアップします。

1 つ下の階層(行方向)のデータが一覧表示され、ドリルダウン対象を選択できます。

1 つ上の階層(列方向)にドリルアップします。

1 つ下の階層(列方向)のデータが一覧表示され、ドリルダウン対象を選択できます。

現在表示している階層(行方向)の項目名です。 ドロップダウンリストから任意の階層ヘドリルア ップできます。



項在表示している階層(列方向)の項目名です。ドロップダウンリストから任意の階層へドリルアップできます。

ドリルダウンする方向は、「方向プルダウンメニュー(行↓/列→/行列↓→)」から選択できます。

方向行↓ 「ドリルダウンしたい階層の方向を指定します。

行 ↓ : 行方向にドリルダウン列 → : 列方向にドリルダウン行列 ↓ → : 行と列を同時にドリルダウン


③データセレクター

テンプレートにデータセレクターの指定が登録されている場合に表示されます。[▼]ボタンで表示されるリストから、 絞り込むデータ項目を 1 つ選択し、[実行]ボタンをクリックすると、集計表が再実行されます。

④グラフ

テンプレートのグラフが表示されます。

◆ グラフ(リスト集計表)



①条件オプション設定領域

領域をクリックすると、グラフに描画する数値項目やデータ項目等の条件を設定できるパネルが開きます。 「数値切替」は、描画する数値項目を切り替えられます。「グラフ切替」は、グラフ種類が 2D 円/2Dドーナツ円/パレート図(いずれも1個表示の場合)、3D 円/3Dドーナツ円の場合に表示されます。 各条件を指定して[実行]ボタンをクリックすると、グラフが再描画されます。


コーナー名


②ドリルダウン操作アイコン

多段階集計表からのグラフを登録しているテンプレートの場合には、ドリルダウン操作が行えます。



最上位階層に戻ります。





現在表示している階層(行方向)の項目名です。ドロップダウンリストから任意の階層へドリルアップできます。

③グラフ

テンプレートのグラフが表示されます。